

Bas de ligne (BDL)

RELATION POINTE BDL / TAILLE HAMEÇON

pointe 7X - 10/100 hameçon 18-20
pointe 6X - 12/100 hameçon 16-14
pointe 5X - 14/100 hameçon 12-14
pointe 4X - 16/100 hameçon 10-12
pointe 3X - 18/100 hameçon 08-10

RÉSISTANCE BAS DE LIGNE

Modèle	Diamètre	Résistance
7X	0.102 mm	1,1 kg
6X	0.127 mm	1,5 kg
5X	0.152 mm	2,3 kg
4X	0.178 mm	2,9 kg
3X	0.203 mm	3,7 kg
2X	0.229 mm	4,5 kg
1X	0.254 mm	5,9 kg
0X	0.279 mm	6,8 kg

FORMULE DE BAS DE LIGNE À NŒUDS

90 cm de 40/100 – 70 cm de 35/100 – 50 cm de 30/100 – 40 cm de 25/100 – 40 cm de 20/100 en pointe – 10 cm de 20/100 pour la potence de la 2^e mouche fixée sur le brin de 25/100 par un nœud Dropper.

FIXATION DU CONNECTEUR/MANCHON À BOUCLE SUR LA SOIE


Normalement la gaine est déjà posée sur le connecteur. Sinon pour commencer, coupe 1cm de gaine fournie avec le sachet de boucles. Enfile ce manchon sur le nylon tissé, par l'extrémité sans boucle. Ensuite, fais entrer l'extrémité de la soie dans l'extrémité sans boucle du nylon tissé, et enfonce-le d'au moins 5cm. Si possible enfonce la soie jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus progresser, c'est-à-dire jusqu'à la boucle. Puis, fais glisser le manchon par-dessus le nylon tissé dans lequel se trouve maintenant l'extrémité de la soie, et fais-le remonter jusqu'au début de l'endroit où le nylon tissé s'effiloche. Coupe bien à ras les brins de nylon effilochés. Au besoin, fais encore remonter le manchon dessus, pour bien les masquer. Et voilà. Pour plus de sécurité et afin que le manchon ne puisse pas glisser tout seul, dépose une petite goutte de colle à l'endroit où le nylon tissé sort du manchon : ça fixe les deux pour toujours.

Les nœuds

TOUS les nœuds doivent être lubrifiés (salivés).

Le nœud Cardan

Ce nœud est le plus simple que je connaisse pour attacher le backing au moyeu d'un moulinet ou d'une bobine. Faites d'abord un nœud simple au bout du backing, puis un deuxième à la suite. Attention: votre deuxième nœud doit être assez large pour que la bobine de backing puisse passer au travers. Placez ce double nœud comme indiqué sur le schéma (la flèche indique le backing encore sur sa bobine) Passez la bobine de backing au travers du deuxième nœud à et serrez uniquement avec la bobine de backing (nœud auto-serrant). Enroulez ensuite votre backing.



Le nœud en Huit




Ce nœud est le plus simple que je connaisse pour attacher le backing à la soie. De plus, le nœud en huit étant auto-serrant, il est plus qu'efficace ! Sur ce schéma, la soie est représentée par le brin noir, le backing par le brin clair. Faites d'abord une boucle simple au bout du backing, puis suivez le schéma (une fois le nœud terminé, avant serrage, la soie doit faire une sorte de 'huit' à plat). Serrez le nœud le

plus fortement possible (plus le nœud sera petit, plus il passera facilement dans l'anneau de tête en cas de rush nécessitant de passer sur le backing).

Le nœud d'Aiguille


Ce nœud est un des plus utilisés pour raccorder un bas de ligne sans boucle à une soie.

Vous pouvez effectuer cette ligature soit avec un tube creux, comme sur le schéma, soit avec une aiguille. Si vous utilisez une aiguille : à la fin de votre ligature, passez le bout du bas de ligne dans le chas de l'aiguille et tirez l'aiguille de manière à emprisonner le bout sous la ligature. Déposez une petite goutte de colle cyanoacrylate sur la ligature terminée : vous pourrez ainsi couper les excédents de soie et de bas de ligne à ras, facilitant ainsi le passage de l'ensemble dans les anneaux.



Le nœud Dropper

Ce nœud est le plus efficace pour ajouter une potence à un bas de ligne.



Vous pouvez soit le préparer avant pour faire un bas de ligne à potences, soit le faire directement sur un bas de ligne déjà monté.

Faites 7 ou 9 tours à l'intérieur d'un nœud simple, puis passez le haut de la boucle du nœud simple au milieu des 7 ou 9 tours.

Une fois la boucle terminée, il suffit de couper le brin du haut de la boucle (celui situé vers la soie) : vous aurez ainsi une potence pour accrocher une mouche supplémentaire.


A vous de calculer la longueur de la boucle : la longueur de la potence fera obligatoirement le double de celle de la boucle.

La boucle perfection


Ce nœud est un des plus efficaces pour confectionner une boucle, surtout si l'on considère sa simplicité d'exécution !

La seule "difficulté" de compréhension du schéma réside dans la phase n° 3 : il faut rentrer la nouvelle boucle dans la boucle initiale, en emprisonnant le bout du brin.

L'avantage de cette boucle est de ne pas trop écraser le nylon, d'où une résistance supérieure.



Le nœud Clinch



C'est le nœud d'attache le plus utilisé, certainement parce que le plus simple !

Le schéma est explicite. Faites quatre tours au minimum.


Attention : ce nœud possède un seul défaut : il doit être obligatoirement "salivé" avant serrage définitif sous peine de "glisser" à la première truite touchée !

Une fois la boucle pratiquement serrée, tirez les deux brins en les écartant l'un de l'autre, afin de 'ratatiner' le nœud sur lui-même. Bloquez complètement le nœud en tirant à nouveau simultanément sur la boucle et les deux brins.

Nœud Rapide

A base de 2 nœuds simples à 3 ou 4 enroulements, ce nœud est facile à faire. Il conserve entre 80 et 85% de force rupture. Bien, si l'on doit faire un bas de ligne rapidement.

Mettre les 2 lignes à nouer côte à côte, avec une ligne faire un nœud simple A à 3 ou 4 enroulements autour de l'autre, répéter de l'autre côté pour le nœud B. Lubrifier, serrer modérément les nœuds A et B, tirer sur les brins fixes pour mettre les nœuds A et B en contact, serrer ces 2 nœuds et tirer fermement sur les brins fixes. Les 2 nœuds viennent en contact et ne glissent plus. Et pour avoir une liaison moins volumineuse, on peut aussi utiliser 2 nœuds Davy.



Nœud Davy

Créé par Davy Wotton pour accélérer les changements de mouches en compétition, ce nœud est très simple et rapide à réaliser. Il garde aussi presque 100% de la force rupture. Sa simplicité fait questionner sa tenue, mais il est utilisé par de très nombreux pêcheurs de compétition et ils ne sont pas connus pour perdre du poisson. Un autre avantage, le nœud est petit, important pour des mouches de taille 18, 20...

Passer le fil dans l'œillet et former une boucle A, le BL passant au-dessus du BF. Faire passer le BL dans la boucle A puis repasser le BL dans cette même boucle A, le fil doit ressortir vers le haut. Saisir l'hameçon et le fil en P, vous voyez le 8 se former. Lubrifier et tirer doucement sur le BF. Continuer à tenir en P et tirer sur le BF, serrer le nœud. Couper le BL en laissant 1 à 2mm. Ce nœud tient par les pressions exercées par le brin A sur le brin B puis sur le brin C, ce brin étant serré sur l'œillet.

